



Outlook2019 メールソフト設定内容確認方法


1. Outlook2019 を起動します。



2. 『ファイル』 - 『情報』 - 『アカウント設定』 - 『アカウント設定(A) ...』をクリックします。



3. 設定を変更したいメールアドレスを選択して、『修復(R)...』をクリックします。



4. 『詳細オプション』をクリックした後、『自分で自分のアカウントを手動で修復』にチェックを入れます。
『修復』ボタンをクリックします。

Outlook

example@example.co.jp

詳細オプション ▲

☒ 自分で自分のアカウントを手動で修復

修復

5. 受信メールの設定内容を確認します。

POP アカウントの設定
example@example.co.jp

受信メール ▲

ユーザー名 ① example@example.co.jp

パスワード ② *****

③ ☒ パスワードを保存する

④ サーバー pop.example.co.jp ポート ⑤ 110

⑥ ☐ このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要

⑦ ☐ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

送信メール ▼

前に戻る 次へ

■ 受信メール設定

①ユーザー名	メールアドレスが設定されていること。
②パスワード	メールアドレスのパスワードが設定されていること。
③パスワードを保存する	チェックされていること。
④サーバー	『pop.』に続けてお客様のドメイン名が設定されていること。 例：pop.example.co.jp
⑤ポート	『110』と設定されていること。
⑥このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要	チェックが外れていること。
⑦セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA)でのログインが必要	チェックが外れていること。

6. 『送信メール』をクリックします。

POP アカウントの設定

example@example.co.jp

受信メール ^

ユーザー名

example@example.co.jp

パスワード

☒ パスワードを保存する

サーバー

pop.example.co.jp

ポート

110

☐ このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要

☐ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

送信メール ▾

前に戻る

次へ

7. 送信メールの設定内容を確認します。

POP アカウントの設定

example@example.co.jp

受信メール ▾

送信メール ^

①サーバー

smtp.example.co.jp

②ポート

587

③暗号化方法

なし

サーバーのタイムアウト

1 分

④☐ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

⑤☒ 送信 (SMTP) サーバーには認証が必要です

⑥☒ 受信メール サーバーと同じ設定を使用する

☐ ユーザー名とパスワードを使用してログイン

☐ メールを送信する前に受信メール サーバーにログインする

⑦

次へ


前に戻る

次へ

■送信メール設定

①サーバー	『smtp.』に続けてお客様ドメインが設定されていること。 例：smtp.example.co.jp
②ポート	『587』と設定されていること。
③暗号化方法	『なし』が選択されていること。
④セキュリティで保護されたパスワード 認証(SPA)でのログインが必要	チェックがないこと。
⑤送信(SMTP)サーバーには認証が必要 です	チェックされていること。
⑥受信メールサーバーと同じ設定を使用 する	選択されていること。
⑦『次へ』ボタン	クリックします。

※. 右の画面が表示された場合、メール設定が間違っています。
『再試行』ボタンをクリックして、受信メールと送信メールの
設定内容をご確認ください。



8. 『完了』ボタンをクリックします。



9. 『閉じる』ボタンをクリックします。



10. テストメールを送信します。

メールソフト設定に不備がないことを確認するため、メール設定を見直したメールアドレスあてにテストメールを送信します。

※件名とメール本文が無い場合、迷惑メールと判定される可能性があるため、必ず件名を入力してください。

テストメールが受信できない場合には、設定内容をもう一度ご確認ください。