




STEP1 Microsoft Outlook 2007 を起動します。



STEP2 「ツール(T)」／「アカウント設定(A)」をクリックします。



STEP3 設定を変更したいアカウントをダブルクリックします。



STEP4 インターネット電子メール設定の各項目を確認します。

電子メール アカウントの変更

インターネット電子メール設定
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報

名前(Y): ① 姓 太郎

電子メール アドレス(E): ② xxxxxx@example.co.jp

サーバー情報

アカウントの種類(A): ③ POP3

受信メール サーバー(I): ④ pop.example.co.jp

送信メール サーバー (SMTP) (O): ⑤ smtp.example.co.jp

メール サーバーへのログイン情報

アカウント名(U): ⑥ xxxxxx@example.co.jp

パスワード(P): ⑦ *****

⑧ ☒ パスワードを保存する(R)

⑨ ☐ メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合は、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

⑩ 詳細設定(M)

アカウント設定のテスト

この画面内の情報を入力したら、アカウントのテストを行う
テストを実行します。テストを実行するには「アカウント設
定のテスト」をクリックします(ネットワークに接続されている
必要があります)。

アカウント設定のテスト(T)

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

①名前(Y):	お客様の『お名前』 メールを受信した方に送信者(差出人)と して表示されます。
②電子メールアドレス(E):	お客様の『メールアドレス』 マイデスクにて登録したメールアドレスを 半角入力してください。
③アカウントの種類(A):	『POP3』と表示されていることを確 認します。
④受信メールサーバー(I):	『pop.』に続けて、お客様のドメイ ン名を入力してください。 サーバーのアドレスを半角英数字(英字は 小文字)で入力してください。 (例: pop.example.co.jp)
⑤送信メールサーバー (SMTP) (O):	『smtp.』に続けて、お客様のドメイ ン名を入力してください。 サーバーのアドレスを半角英数字(英字は 小文字)で入力してください。 (例: smtp.example.co.jp)
⑥アカウント名(U):	お客様の『メールアドレス』 マイデスクにて登録したメールアドレスを 半角入力してください。
⑦パスワード(P):	お客様の『パスワード』 マイデスクにて登録したパスワードを半 角入力してください。
⑧パスワードを保存する(R):	チェックが入っていることを確認し ます。
⑨メールサーバーがセキュリ ティで保護されたパスワード 認証(SPA)に対応している 場合には、チェックボックスを オンにしてください(Q)	チェックが外れていることを確認し ます。
⑩詳細設定(M):	クリックします。

STEP5 「送信サーバー」タブをクリックします。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 接続 詳細設定

① ☒ 送信サーバー (SMTP) (お認証が必要(O))

② ☒ 受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)

☐ 次のアカウントとパスワードでログインする(L)

アカウント名(N):

パスワード(P):

☒ パスワードを保存する(R)

☐ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)

☐ メールを送信する前に受信メール サーバーにログインする(I)

OK キャンセル

①送信サーバー(SMTP)は認 証が必要(O)	チェックが入っていることを確認し ます。
②受信メールサーバーと同じ 設定を使用する(U)	チェックが入っていることを確認し ます。

STEP6 「詳細設定」タブをクリックします。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 接続 **詳細設定**

サーバーのポート番号

① 受信サーバー (POP3)(I): 110 [標準設定(D)]

② ☐ このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E)

③ 送信サーバー (SMTP)(O): 587

④ 使用する暗号化接続の種類(C): なし

サーバーのタイムアウト(T)

短い 長い 1分

配信

⑤ ☒ サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

⑥ ☒ サーバーから削除する(R) ⑦ 10 日後

☐ [削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)

⑧ [OK] [キャンセル]

① 受信メール(POP3)(I):	『110』
② このサーバーは暗号化された接続(SSL)が必要(Q)	チェックが外れていることを確認します。
③ 送信サーバー(SMTP)(O):	『587』
④ 使用する暗号化接続の種類(C)	『なし』
⑤ サーバーにメッセージのコピーを置く(L)	お客様の用途に応じて設定してください。 同じメールを別のパソコンでも受信する場合には、チェックを入れてください。
⑥ サーバーから削除する(R)	サーバーにメッセージのコピーを置く場合には、チェックをいれま チェックを入れない場合、メールサーバ上のメールボックスの空きが無くなり、メールが受信できなくなる可能性があります。
⑦ x日後	サーバーにメールを残す日数を指定します。 サーバーからの削除は、メールソフトからの送受信タイミングで実施されます。
⑧ [OK] ボタン	クリックします。

STEP7 「次へ(N)>」をクリックします。

電子メール アカウントの変更

インターネット電子メール設定
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報

名前(N): 姓 太郎

電子メール アドレス(E): xxxxx@example.co.jp

サーバー情報

アカウントの種類(A): POP3

受信メール サーバー(I): pop.example.co.jp

送信メール サーバー (SMTP)(O): smtp.example.co.jp

メール サーバーへのログイン情報

アカウント名(U): xxxxx@example.co.jp

パスワード(P): *****

☒ パスワードを保存する(S)

☐ メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト


この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うこととなります。テストを実行するには [アカウント設定のテスト] をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。

[アカウント設定のテスト(I)]


[詳細設定(M)]

< 戻る(B) **次へ(N)>** キャンセル

STEP8 「完了」をクリックします。



STEP9 「閉じる」をクリックします。



STEP10 テストメールを送受信します。

メールソフトの設定不備を確認するため、件名に『テスト』と入力していただき、設定したメールアドレスあてに**テストメールを送信して下さ**い
(件名と本文が無い場合、迷惑メールと判定されますので、必ず件名は入力して下さい。)
テストメールが受信できればメールの設定は完了です。

テストメールが受信できない場合には、設定内容をもう一度確認して下さい。