

ご注意ください


メールアドレスの削除は行わないで下さい。

メールアドレスを削除すると、そのアカウントで送受信したメールが全て削除されます。

STEP1 「Mail」のアイコンをクリックして Mail を起動します。




STEP2 「環境設定」を起動します。




① Mail	クリックします。
② 環境設定...	クリックします。

STEP3 「アカウント情報」「受信メールサーバ」を確認します。



①アカウント	クリックします。
②アカウント名 (xxxxxx@example.co.jp)	アカウント名を選択します。
③[アカウント情報]	クリックします。
④メールアドレス	お客様の『メールアドレス』 マイデスクにて登録したメールアドレスを 半角入力してください。
⑤氏名	お客様の『お名前』 メールを受信した方に送信者(差出人) として表示されます。
⑥受信用メールサーバ	『pop.』に続けて、お客様の ドメイン名を入力してください。 サーバのアドレスを半角英数字(英字は 小文字)で入力してください。 (例: smtp.example.co.jp)
⑦メールアドレス	お客様の『メールアドレス』 マイデスクにて登録したメールアドレスを 半角入力してください。
⑧パスワード	メールアドレスの『パスワード』 メールアドレス登録時に設定したパスワ ードを半角入力してください。
⑨送信用メールサーバ (SMTP): の上下矢印ボタン	クリックします。
⑩SMTPサーバリストを編集 ...	クリックします。

STEP4 SMTPサーバの各項目を確認します。 (送信用メールサーバ)



①アカウント (xxxxxx@example.co.jp)	アカウント名が選択されているこ とを確認します。
②[詳細]	クリックします。
③カスタムポートを使用:	選択されていることを確認しま す。
④	『587』
⑤[OK]ボタン	クリックします。

STEP5

POPサーバの各項目を確認して、(必要に応じて)最後に保存します。(受信用メールサーバ)

①詳細	クリックします。
②メッセージを受信後にメッセージのコピーをサーバから取り除く:	チェックを入れます。
③メールを受信してからどのくらい経過したらサーバから削除するか設定します。	即時、1日、1週間、1か月、受信トレイから移動したときの中から選択します。 期間を長く設定した場合、メールサーバ上のメールボックスの空きが無くなり、メールが受信できなくなる可能性があります。(設定目安:1
④ポート	110
⑤SSLを使用	チェックが外れていることを確認します。
⑥認証:	パスワードを選択します。
⑦左上のボタン	クリックします。
⑧xxxxxx@example.co.jp POPアカウントの変更内容を保存しますか?	【保存】をクリックします。 *内容を変更しなければこの画面は表示されません。

STEP6

テストメールを送受信します。

メールソフトの設定不備を確認するため、件名に『テスト』と入力していただき、設定したメールアドレスあてにテストメールを送信して下さい。
(件名と本文が無い場合、迷惑メールと判定されますので、必ず件名は入力して下さい。)
テストメールが受信できればメールの設定は完了です。

テストメールが受信できない場合には、設定内容をもう一度確認して下さい。