


ご注意ください

メールアカウントの削除は行わないで下さい。

メールアカウントを削除すると、そのアカウントで送受信したメールが全て削除されます。

STEP1 iPad のホーム画面から「設定」をタップします。



STEP2 「メール／連絡先／カレンダー」をタップしてアカウント名をタップします。



STEP3 受信メールサーバと送信メールサーバの設定内容を確認します。

キャンセル example.co.jp 完了

① アカウント ☒

POPアカウント情報

② 名前 観音 太郎

③ メール xxxxxx@example.co.jp >

④ 説明 example.co.jp

受信メールサーバ

⑤ ホスト名 pop.example.co.jp

⑥ ユーザ名 xxxxxx@example.co.jp

⑦ パスワード ●●●●●●

送信メールサーバ

SMTP smtp.example.co.jp >

詳細 >

アカウントを削除

① アカウント	オンにします。
POPアカウント情報	
② 名前	お客様の『お名前』 メールを受信した方に送信者(差出人)として表示されます。
③ メール	お客様の『メールアドレス』 マイデスクにて登録したメールアドレスが入力されていることを確認してください。
④ 説明	任意名 iPad上において「メールボックス名」および「アカウント名」として表示されます。
受信サーバ	
⑤ ホスト名	『pop.』に続けて、お客様のドメイン名を入力してください。 サーバのアドレスを半角英数字(英字は小文字)で入力してください。 (例: pop.example.co.jp)
⑥ ユーザー名	お客様の『メールアドレス』 メールアドレスを半角入力してください。
⑦ パスワード	メールアドレスの『パスワード』 メールアドレス登録時に設定したパスワードを半角入力してください。

「メールアドレス」を変更する場合は「別のメールを追加...」をタップ。
正しいメールアドレスを入力し、その後追加したメールアドレスを選択してください。

iPad 15:43 16%

< example.co.jp メール 編集

xxxxxx@example.co.jp ✓

別のメールを追加...

STEP4 「SMTP」をタップします。

キャンセル

example.co.jp

完了

アカウント 

POPアカウント情報

名前

観音 太郎

メール

xxxxxx@example.co.jp

>

説明

example.co.jp

受信メールサーバ

ホスト名

pop.example.co.jp

ユーザ名

xxxxxx@example.co.jp

パスワード

●●●●●●

送信メールサーバ

SMTP

smtp.example.co.jp

>

詳細

>

アカウントを削除

STEP5 「プライマリサーバ」をタップします。

< example.co.jp

SMTP

プライマリサーバ

smtp.example.co.jp

オン

>

ほかのSMTPサーバ

smtp. 〰️ .jp

オフ

>

smtp. 〰️ .com

オフ

>

smtp. 〰️ .jp

オフ

>

サーバを追加...

>

*メールは、プライマリサーバを使用できない場合はほかのSMTPサーバを順番に試します。

！「未構成」のページが表示された場合、各項目を設定します。

①ホスト名	『smtp.』に続けて、お客様のドメイン名を入力してください。 サーバのアドレスを半角英数字(英字は小文字)で入力してください。 (例: smtp.example.co.jp)
②ユーザー名	お客様の『メールアドレス』 メールアドレスを半角入力してください。
③パスワード	メールアドレスの『パスワード』 メールアドレス登録時に設定したパスワードを半角入力してください。
④保存	タップします。

⑤SSL接続できません アカウントをSSLで設定 しますか？	「はい」をタップします。
--------------------------------------	--------------

！ 通信が失敗した場合は、[編集]をタップして、設定内容を確認してください。

STEP6 送信サーバーの各項目を設定します。

①SSLを使用	オフ
②認証	パスワード
③サーバポート	『587』
④完了	タップします。

STEP7 「<アカウント名」をタップします。

example.co.jp SMTP

プライマリサーバ

smtp.example.co.jp オン >

ほかのSMTPサーバ

smtp. 〰 〰.jp オフ >

smtp. 〰.com オフ >

smtp. 〰.jp オフ >

サーバを追加... >

*メールは、プライマリサーバを使用できない場合はほかのSMTPサーバを順番に試します。

STEP8 「詳細」をタップします。

キャンセル example.co.jp 完了

アカウント ☒

POPアカウント情報

名前 観音 太郎

メール xxxxxx@example.co.jp >

説明 example.co.jp

受信メールサーバ

ホスト名 pop.example.co.jp

ユーザ名 xxxxxx@example.co.jp

パスワード ●●●●●●

送信メールサーバ

SMTP smtp.example.co.jp >

詳細 >

アカウントを削除

STEP9 受信サーバーの各項目を設定します。

< example.co.jp ⑤ 詳細

削除したメッセージの移動先:

削除済みメールボックス ✓

アーカイブメールボックス

削除したメッセージ

削除 1週間後 >

受信設定

① SSLを使用 ☐

② 認証 パスワード >

③ サーバから削除 しない >

④ サーバポート 110

S/MIME ☐

S/MIME ☐

① SSLを使用	オフにします。
② 認証	パスワードを選択します。
③ サーバから削除	サーバにメッセージのコピーを置く場合には、「しない」を選択します。 「しない」以外を選択する場合、メールサーバ上のメールが削除され、他の端末で受信できなくなる可能性があります。
④ ポート	『110』
⑤ < example.co.jp	タップします。

STEP10 「完了」をタップします。

キャンセル example.co.jp 完了

アカウント ☒

POPアカウント情報

名前 観音 太郎

メール xxxxxx@example.co.jp >

説明 example.co.jp

受信メールサーバ

ホスト名 pop.example.co.jp

ユーザ名 xxxxxx@example.co.jp

パスワード ●●●●●●

送信メールサーバ

SMTP smtp.example.co.jp >

詳細 >

アカウントを削除

STEP11 「デフォルトアカウント」をタップします。



STEP12 該当のアカウント名をタップします。



STEP13 テストメールを送受信します。

メールソフトの設定不備を確認するため、件名に『テスト』と入力していただき、設定したメールアドレスあてに**テストメールを送信して下さい**。
(件名と本文が無い場合、迷惑メールと判定されますので、必ず件名は入力して下さい。)
テストメールが受信できればメールの設定は完了です。
テストメールが受信できない場合には、設定内容をもう一度確認して下さい。