

## ご注意ください

**メールアカウントの削除は行わないで下さい。**

メールアカウントを削除すると、そのアカウントで送受信したメールが全て削除されます。

### STEP1 ホーム画面から「設定」をタップします。




### STEP2 「アカウントとパスワード」をタップします。



**STEP3** 「**アカウントを追加**」をタップします。



**STEP4** 「**その他**」をタップします。



**STEP5 「メールアカウントを追加」をタップします。**

＜ アカウントを追加 その他

メール

メールアカウントを追加 >

連絡先

LDAPアカウントを追加 >

CardDAVアカウントを追加 >

**STEP6 各項目を入力します。「次へ」をタップします。**

キャンセル 新規アカウント 次へ

① 名前 観音太郎

② メール example@example.jp

③ パスワード ●●●●●●

④ 説明 Example

|        |   |
|--------|---|
| ①名前    | 『任意の名前』<br>メールを受信した方に送信者(差出人)として表示されます。 |
| ②メール   | 『メールアドレス』<br>マイデスクにて登録したメールアドレスを入力します。  |
| ③パスワード | 『メールパスワード』<br>メールアドレスに設定したパスワードを入力します。  |
| ④説明    | 『任意の名前』<br>このメールソフト管理用のアカウント名です。        |

**STEP7 「POP」をタップします。**

キャンセル 新規アカウント 保存

IMAP POP

名前 観音太郎

メール example@example.jp

## STEP8 各項目を入力します。「保存」をタップします。

キャンセル 新規アカウント 保存

IMAP POP

名前 観音太郎

メール example@example.jp

説明 Example

受信メールサーバ

① ホスト名 pop.example.jp

② ユーザ名 example@example.jp

③ パスワード ●●●●●●

送信メールサーバ

④ ホスト名 smtp.example.jp

⑤ ユーザ名 example@example.jp

⑥ パスワード ●●●●●●

### 受信メールサーバ

|        |  |
|--------|--|
| ①ホスト名  | 『pop.』に続けて、お客様のドメイン名を入力します。<br>(例: pop.example.jp) |
| ②ユーザ名  | 『メールアドレス』<br>マイデスクにて登録したメールアドレスを入力します。             |
| ③パスワード | 『メールパスワード』<br>メールアドレスに設定したパスワードを入力します。             |

### 送信メールサーバ

|        |  |
|--------|--|
| ④ホスト名  | 『smtp.』に続けて、お客様のドメイン名を入力します。<br>(例: smtp.example.jp) |
| ⑤ユーザ名  | 『メールアドレス』<br>マイデスクにて登録したメールアドレスを入力します。               |
| ⑥パスワード | 『メールパスワード』<br>メールアドレスに設定したパスワードです。                   |

## STEP9

SSLで接続できません。アカウントをSSLなしで設定しますか？  
「はい」をタップします。

The screenshot shows an email configuration interface. At the top, it says '検証中' (Verifying). Below that are tabs for 'IMAP' and 'POP', with 'POP' being the active tab. The form fields show: '名前' (Name) as '観音太郎', 'メール' (Email) as 'example@example.jp', and '説明' (Description). A modal dialog is displayed in the center with the title 'SSLで接続できません' (Cannot connect via SSL) and the text 'アカウントをSSLなしで設定しますか?' (Do you want to set up the account without SSL?). There are two buttons: 'はい' (Yes) and 'いいえ' (No), with 'はい' highlighted by a red rectangle.

### エラー表示例

- (1) 受信メールサーバの「ユーザ名」と「パスワード」の入力内容に誤りがあります。  
「OK」ボタンクリックしたのち、入力内容を修正します。

The dialog box has a title 'メールを取得できません' (Cannot retrieve mail) and the text '“pop.example.jp”用のユーザ名またはパスワードが間違っています。' (The username or password for “pop.example.jp” is incorrect). There is an 'OK' button at the bottom.

- (2) 送信メールサーバの「ユーザ名」と「パスワード」の入力内容に誤りがあります。  
「OK」ボタンクリックしたのち、入力内容を修正します。

The dialog box has a title 'メールを送信できません' (Cannot send mail) and the text '“smtp.example.jp”用のユーザ名またはパスワードが間違っています。' (The username or password for “smtp.example.jp” is incorrect). There is an 'OK' button at the bottom.

- (3) 送信メールサーバまたは、受信メールサーバの「ホスト名」の入力内容に誤りがあります。  
「OK」ボタンクリックしたのち、入力内容を修正します。

The dialog box has a title 'POPサーバ' (POP Server) and the text '“pop.example.jp”が応答しません。ネットワークの接続状態と、“受信メールサーバ”フィールドに正しい情報を入力したかを確認してください。' (pop.example.jp does not respond. Please check the network connection status and the information entered in the “receiving mail server” field). There is an 'OK' button at the bottom.

## STEP10 新しく作成したアカウントをタップします。

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| < 設定                 | アカウントとパスワード |
| AppとWebサイトのパスワード >   |             |
| アカウント                |             |
| Example              | >           |
| メール                  |             |
| アカウントを追加 >           |             |
| データの取得方法      プッシュ > |             |

## STEP11 「SMTP」をタップします。

|          |                    |    |
|----------|--------------------|----|
| キャンセル    | Example            | 完了 |
| 右側       | 既定の右側              |    |
| メール      | example@example.jp | >  |
| 説明       | Example            |    |
| 受信メールサーバ |                    |    |
| ホスト名     | pop.example.jp     |    |
| ユーザ名     | example@example.jp |    |
| パスワード    | ●●●●●●             |    |
| 送信メールサーバ |                    |    |
| SMTP     | サーバなし              | >  |
| 詳細 >     |                    |    |
| アカウントを削除 |                    |    |

## STEP12 「プライマリサーバ」をタップします。

## STEP13 各項目を入力します。「保存」をタップします。

|        |   |
|--------|---|
| ①ホスト名  | 『smtp.』に続けて、お客様のドメイン名を入力します。<br>(例:smtp.example.jp) |
| ②ユーザ名  | 『メールアドレス』<br>マイデスクにて登録したメールアドレスを入力します。              |
| ③パスワード | 『メールパスワード』<br>メールアドレスに設定したパスワードを入力します。              |

### エラー表示例

- (1)送信メールサーバの「ユーザ名」と「パスワード」の入力内容に誤りがあります。  
「OK」ボタンクリックしたのち、入力内容を修正します。

- (2)送信メールサーバの「ホスト名」の入力内容に誤りがあります。  
「OK」ボタンクリックしたのち、入力内容を修正します。

**STEP14** 「プライマリサーバ」に表示された送信メールサーバをタップします。

< Example SMTP

プライマリサーバ

smtp.example.jp オン >

ほかのSMTPサーバ

サーバを追加... >

“メール”は、プライマリサーバを使用できない場合はほかのSMTPサーバを順番に試します。

**STEP15** 各項目を確認します。「完了」をタップします。

キャンセル smtp.example.jp 完了

サーバ ☒

送信メールサーバ

ホスト名 smtp.example.jp

ユーザ名 example@example.jp

パスワード ●●●●●●

① SSLを使用 ☐

② 認証 パスワード >

③ サーバポート 587

サーバを削除

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| ①SSLを使用 | オフに変更します。             |
| ②認証     | 『パスワード』を選択します。        |
| ③サーバポート | 『587』と入力されていることを確認します |



**STEP16** 「<アカウント名」をタップします。

|   |      |
|---|------|
| <Example                                    | SMTP |
| プライマリサーバ                                    |      |
| smtp.example.jp                             | オン > |
| ほかのSMTPサーバ                                  |      |
| サーバを追加...                                   | >    |
| *メールは、プライマリサーバを使用できない場合はほかのSMTPサーバを順番に試します。 |      |

**STEP17** 「詳細」をタップします。

|            |                      |                                     |
|------------|----------------------|-------------------------------------|
| キャンセル      | Example              | 完了                                  |
| アカウント      |                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| POPアカウント情報 |                      |                                     |
| 名前         | 観音太郎                 |                                     |
| メール        | example@example.jp > |                                     |
| 説明         | Example              |                                     |
| 受信メールサーバ   |                      |                                     |
| ホスト名       | pop.example.jp       |                                     |
| ユーザ名       | example@example.jp   |                                     |
| パスワード      | ●●●●●●●●             |                                     |
| 送信メールサーバ   |                      |                                     |
| SMTP       | smtp.example.jp >    |                                     |
| 詳細 >       |                      |                                     |
| アカウントを削除   |                      |                                     |

## STEP18 各項目を確認します。「<アカウント名」をタップします。

Example

詳細

削除したメッセージの移動先:

削除済メールボックス

✓

アーカイブメールボックス

削除したメッセージ

削除

1週間後 >

受信設定

① SSLを使用

☐

② 認証

パスワード

>

③ サーバから削除

しない

>

④ サーバポート 110

S/MIME

S/MIME

☐

### 受信設定

|          |                        |
|----------|------------------------|
| ①SSLを使用  | オフにします。                |
| ②認証      | 『パスワード』に変更します。         |
| ③サーバから削除 | 『しない』が選択されていることを確認します。 |
| ④サーバポート  | 『110』と入力されていることを確認します。 |

## STEP19 「完了」をタップし、設定完了です。

キャンセル

Example

完了

アカウント

☒

POPアカウント情報

名前

観音太郎

メール

example@example.jp

>

説明

Example

## STEP20 テストメールを送受信します。

メールソフトの設定不備を確認するため、件名に『テスト』と入力し、設定したメールアドレス宛に**テストメールを送信して下さい**。  
 (件名と本文が無い場合、迷惑メールと判定されますので、必ず件名は入力して下さい。)  
 テストメールが受信できればメールの設定は完了です。

テストメールが受信できない場合には、設定内容をもう一度確認して下さい。